INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN DE ACTUALIZACIÓN

Instalá y renová las empresas.

MUY IMPORTANTE: ANTES DE INSTALAR LAS ACTUALIZACIONES VERIFIQUE QUE SU SISTEMA OPERATIVO SEA WINDOWS 10 O SUPERIOR, YA QUE CONTIENE CAMBIOS TECNOLOGICOS QUE NO FUNCIONAN EN SISTEMAS OPERATIVOS DESATENDIDOS POR EL FABRICANTE.

Le aconsejamos que tenga los backups al día y planifique bien el momento de actualización y renovación.


En este instructivo vamos a detallar los pasos a seguir para descargar el actualizador desde el sitio web de BTB Soft.

Instalación de la nueva versión

Una vez que tenga disponible el instalador, debe ejecutarlo en todos los equipos que utilicen el sistema, en modo servidor o terminal según corresponda. Este procedimiento no modifica ni altera sus bases de datos.

Si en alguno de los equipos tiene conectada una IMPRESORA FISCAL, recomendamos que (antes de instalar la nueva versión) haga una copia de la carpeta SISTEMAS.BTB del equipo en cuestión, porque allí se guardan allí los archivos de configuración de la impresora.

Ejecute el instalador como administrador, y verá 3 modos de instalación:



- Servidor de Datos: instala en el equipo que se utiliza como servidor de datos y donde generalmente se encuentra el motor.
- Terminal: Se utiliza para equipos terminales que ya están en uso.

• Terminal Primera Vez: se utiliza para equipos terminales donde se instala por primera vez (el proceso instala también el odbc).

La nueva instalación se debe realizar en la misma unidad de disco donde el sistema se encuentra instalado. El equipo debe tener un disco C ya que la carpeta SISTEMAS.BTB se graba necesariamente en esa unidad.

Renovación de Datos


Una vez instalada la nueva versión, se debe correr el proceso de Renovación de Empresas para llevar las bases de datos a la versión actual.

Es muy importante que tenga en cuenta que partir de la versión 12.00 se amplían las variables que contienen importes para adecuarse a los nuevos montos que se manejan en las operaciones actualmente. Debido a ello la renovación de las empresas lleva más tiempo de lo habitual (5 minutos por empresa o más).

Le aconsejamos que tenga los backups al día y planifique bien el momento de actualización y renovación.

El ejecutable lo puede encontrar dentro de la carpeta SQL-BTB bajo el nombre de SRENOVAR.EXE (icono ´R´) o bien en el INICIO DE WINDOWS DE WINDOWS 10 / PROGRAMAS / SISTEMAS SQL-BTB / RENOVAR o en el INICIO DE WINDOWS DE WINDOWS 7,8,8.1 / PROGRAMAS / SISTEMAS SQL-BTB / HERRAMIENTAS / RENOVAR.

Una vez dentro de la aplicación debe dirigirse al menú EMPRESAS / RENOVADOR GENERAL, y aceptar el mensaje de inicio de la renovación.



Al finalizar el proceso de renovación el sistema queda listo para su uso.